

Rosen pflanzen

1. Der Pflanzabstand

Abhängig von Wuchsstärke und Wuchsform der Sorte:

- Bei Edelrosen und Beetrosen zwischen 30 - 50 cm, sie benötigen 4-5 Pfl./qm. Für Rosenreihen empfehlen wir 2,5 Pfl./laufendem Meter.
- Bei Strauch- und Kletterrosen zwischen 1m und 1,5 m.
- Bei Romantik- und Historische Rosen 1,2 m - 2 m Abstand. Mit 1,2 m Pflanzabstand erzielen Sie eine dichte Rosenhecke. Für Solitärsträucher können 2 - 3 Pflanzen im Abstand von 60 cm zusammengepflanzt werden.
- Bei Kletterrosen können ebenfalls zwei Pflanzen im Abstand von 80 cm zusammengesetzt werden.
- Rambler werden je nach Wuchsstärke und Größe der Fläche mindestens 2 m weit auseinander gepflanzt. Pro Baum empfehlen wir nur einen Rambler!

Halten Sie Pflanzabstände zu Stauden und Sträuchern ein! Eine Rose ist sehr „konkurrenzschwach“ und wird leicht von stark wuchernden Stauden überwachsen und verdrängt. Es sollte z.B. zum Lavendel ein Pflanzabstand von 60 cm eingehalten werden. Wir empfehlen keine Unterpflanzung unter Rosen. Der Wurzelraum im Radius von etwa 60 cm um die Rose sollte frei gehalten werden.

2. Pflanzzeiten für wurzelnackte Rosen

Die beste Pflanzzeit für wurzelnackte Rosen ist von Ende Oktober bis Anfang Dezember. Die Rosen kommen ausgereift von unseren Rosenfeldern und können nach kurzer Lagerzeit ohne Probleme über den Winter über einwurzeln. Den ganzen Winter lang können Rosen bei frostfreiem Wetter gepflanzt werden. Die Pflanzzeit für wurzelnackte Rosen endet Ende April, wenn Stressfaktoren wie Sonne und Wärme die Rose beim Anwachsen stören. Im Herbst gepflanzte Rosen haben einen Entwicklungsvorsprung zu im Frühjahr gepflanzten Rosen.

3. Lagerung vor der Pflanzung

Die Rosen sind feucht in Holzwolle und Folie verpackt, so dass eine Lagerung bis zum Wochenende kein Problem ist. Falls durch Frost oder Regen die Pflanzung verschoben werden muss, können die Rosen noch mindestens 2 Wochen kühl gelagert im Paket aufgehoben werden.

4. Vorbereitung zur Pflanzung

- Einzelne Rosen sind gebündelt und tragen Namensschilder.
- Alle Pflanzen werden oft erst sichtbar, nachdem die Schnüre durchtrennt und die Rosen ausgebreitet worden sind.
- Bitte überprüfen Sie die Rosenlieferung auf ihre Vollständigkeit!

Zuvor sollen die Bündel noch einige Stunden, maximal einen Tag, in einem Eimer gewässert werden. Wir empfehlen VITANAL Wachstumsstarter zur schnellen Bewurzelung mit ins Wasser zu geben.



5. Rosen pflanzenfertig schneiden

Man misst ab der Veredlungsstelle, der Verbindungsstelle von Trieb und Wurzel. Die Triebe sollten auf 20 cm und im Anschluss die Wurzeln ebenfalls auf 20 cm eingekürzt werden. Die Triebe sollten auf keinen Fall länger bleiben




- Triebe einkürzen
- Wurzeln schneiden

6. Das Einpflanzen

- Pflanzloch 40 cm tief und 40 cm breit ausheben.
- Erdaushub mit Rosenerde oder Torf auflockern.
- Zur Belüftung können noch zwei Hände voll Lavasteine, untergemischt werden.
- Bei Sandboden kann Bodengranulat oder Bentonitmehl die Wasserhaltefähigkeit der Erde verbessern.
- Keinen Kompost oder Dünger mit einarbeiten! Dieser könnte die feinen Haarwurzeln der Rose verbrennen.





- Pflanztiefe: Die Veredlungsstelle sollte 5 cm unter der Erdoberfläche liegen! (drei Finger breit)
- Wurzeln gerade ins Pflanzloch stellen. Bei manchen Ramblerarten gleicht die Rosenpflanze einem „Rechten Winkel“. Hier sollte die Wurzel gerade im Loch sitzen, die Triebe können waagrecht am Boden zu liegen kommen.
- Ist das Loch wieder mit Erdgemisch aufgefüllt, schaut die Rose noch 15 cm aus der Erde.
- Den Boden mit den Händen andrücken. Nicht antreten, da sonst der Boden zu sehr verfestigt wird.




7. Angießen

- Kräftig den Boden wässern, damit er sich setzt.



8. Anhäufeln

- 10 cm hoch mit Erde anhäufeln! Danach schauen nur noch 5 cm Rose aus dem Erdhügel
- Das Anhäufeln bietet:
- Schutz vor Frost im Winter bei der Herbstpflanzung
 - Schutz vor Sonne und Wind bei der Frühjahrspflanzung.
 - Der Erdhaufen sollte im Frühjahr so lange bestehen bleiben, bis die Rose etwa 10 cm ausgetrieben ist.



max 5 cm Triebe an der Oberfläche

Für weitere Pflegetipps empfehlen wir unser kleines Rosenpflege Büchlein:

‘Freude an Rosen‘ 4,90 €



Rosenhof-Schultheis [www.rosenhof-schultheis.de]
Bad Nauheimer Str. 3 - 61231 Bad Nauheim-Steinfurth
Tel. 06032-92528-0 Fax. -23



 **Rosenhof Schultheis**
Anleitung zur Rosenpflanzung

